



آموزش گام به گام نصب قالب بی تم BeTheme




The biggest  theme ever


1 نصب قالب BeTheme

- ① در پیشخوان وردپرس، به نمایش پوسته‌ها بروید.
 - ② روی دکمه «افزودن» کلیک کنید.
 - ③ در قسمت بارگذاری پوسته، فایل ZIP قالب BeTheme را که خریداری کرده‌اید، آپلود کنید و روی نصب کلیک کنید.
 - ④ پس از آپلود، روی «فعال سازی» کلیک کنید.
- اگر قالب را از سایت رسمی یا مارکت‌های ایرانی خریداری کرده‌اید، فایل ZIP را از طریق این روش آپلود کنید.
 - در این مرحله حواستون باشه که در داخل فایل زیپ فقط فایل قالب وجود داشته باشه و فایل دیگری در داخل اون نباشد.
 - اگر قالب را به درستی نصب کنید، بخشی به منوی کناری پیشخوان شما اضافه می‌شود به نام Betheme که تمام تنظیمات قالب Betheme، استفاده از ابزارها، نصب دموهای آماده و... در آن بخش قرار دارد.
 - بخش تنظیمات قالب بی تم در مقایسه با بسیاری از قالب‌های دیگر وردپرس، بسیار کامل است و کار با آن ساده است. پس در این قسمت از توضیح تمام بخش‌ها اجتناب می‌کنیم و به بخش‌های مهم می‌پردازیم.
 - اگر لایسنس را به درستی فعال کرده باشید، با ورود به تنظیمات، می‌توانید تنظیمات قالب را انجام دهید.

1



2





● تنظیمات کلی قالب BeTheme

بخش تنظیمات قالب بی تم بیشتر جهت آشنایی کلی با تنظیمات این قالب است و در داخل ویدیو دوره قسمت های مهم اون توضیح داده شده و روش های تغییر اون ها به روش دیگری توضیح داده شده است.

اولین بخش تنظیمات قالب بی تم تنظیمات کلی است. این قسمت شامل بخش های عمومی لوگو، دکمه ها، اسلایدر و... است.

↩ بخش عمومی

مهم ترین بخش در این قسمت، بخش عمومی است که در آن می توانید تنظیم کنید سایتتان طرح تمام عرض داشته باشد یا جعبه ای. قسمت عرض سایت را بهتر است به حالت سابق باقی بگذارید تا طرح سایتتان به هم نریزد. قسمت بک گراند هم برای تعیین عکس پس زمینه کل سایت است.

↩ بخش لوگو

تمام تنظیمات مربوط به لوگوی سایتتان که در بخش های مختلف قرار است درج کنید در این قسمت از تنظیمات قالب BeTheme در دسترس است.



← دیگر قسمت های تنظیمات کلی BeTheme

تمام تنظیمات مربوط به لوگوی سایتتان که در بخش های مختلف قرار است درج کنید در این قسمت از تنظیمات قالب Betheme در دسترس است.

تنظیمات Betheme بخش هدر و زیرهدر

در این قسمت از تنظیمات قالب Betheme می توانید استایل هدر را تعیین کنید. در این بخش یک پیش نمایش ساده از استایل ها وجود دارد که می توانید بفهمید نحوه نمایش هدر استایل چگونه است.

در بخش بک گراند می توانید یک تصویر به عنوان تصویر پس زمینه برای هدر سایت خود استفاده کنید. دقت کنید که یا از تصویر در هدر استفاده نکنید یا این تصویر باید بسیار کم حجم و بهینه باشد تا روی سرعت سایت اثر منفی نداشته باشد.

قسمت دیگر تنظیمات پوسته Betheme

که تا حدودی مهم است، بخش هدر چسبان است. این بخش تعیین می کند که هدر سایتتان با اسکرول صفحه به سمت پایین، همراه کاربر پایین بیاید یا نه.

تنظیمات Betheme بخش وبلاگ و نمونه کار

بخش وبلاگ یکی از مهم ترین بخش های سایت است. قالب بی تم این امکان را فراهم کرده که تنظیمات متنوعی برای صفحه Blog و همچنین صفحات داخلی آن انجام دهیم. در بخش وبلاگ، می توانید طرح بندی مطالب بلاگ را به سادگی و بدون دردسر انتخاب کنید و تقریباً تمام تنظیمات دلخواه برای سفارشی سازی نمایش مطالب وبلاگ را انجام دهید. تنها توضیح مهمی که باید در این قسمت به آن اشاره کنیم این است که برای ساخت صفحه بلاگ که تمام مطالب بلاگ را نمایش دهد باید ابتدا یک برگه جدید بسازید و نام آن را بلاگ وبلاگ یا هر نامی که دوست دارید بگذارید و بعد در قسمت تنظیمات خواندن، آن صفحه را به عنوان صفحه بلاگ تعیین کنید. با این کار، هرگاه مطلب جدیدی بنویسید، آن مطلب به صورت خودکار جزء مطالب وبلاگ محسوب خواهد شد.



2 نصب افزونه‌های مورد نیاز BeTheme

- 1 پس از فعال سازی قالب، معمولاً پیغامی برای نصب افزونه‌های ضروری نمایش داده می‌شود.
- 2 روی «نصب افزونه‌های پیشنهادی» کلیک کنید.

i نکته

افزونه‌های مورد نیاز را طبق گفته استاد دوره نصب و فعال کنید.

3 درون‌ریزی دموهای BeTheme

- 1 به Import Demo Data ↔ Betheme در پیشخوان وردپرس بروید.
- 2 یک دمو مناسب را انتخاب کنید و روی «درون‌ریزی» کلیک کنید.
- 3 منتظر بمانید تا داده‌های دمو در سایت شما بارگذاری شوند.

✓ نکات مهم

همیشه وردپرس، قالب و افزونه‌های آن را به روز نگه دارید.
از هاست معتبر برای سرعت و امنیت بالاتر استفاده کنید.
اگر قالب Betheme را از منابع معتبر خریداری کرده‌اید، لایسنس آن را در تنظیمات قالب فعال کنید.

اکنون قالب Betheme شما نصب شده و آماده استفاده است